

# Moduł Handlowo-Magazynowy – Obsługa INTRASTAT

Wersja 3.85.324  
22.07.2015 r.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej towary przywożone z obszaru pozostałych państw członkowskich, albo wywożone na ich obszar przestały być objęte zgłoszeniami celnymi. W związku z tym zaczął obowiązywać w Polsce system INTRASTAT. Firmy będące podatnikami VAT, które prowadzą wymianę towarami z innymi państwami członkowskimi, po przekroczeniu określonych limitów, zobowiązane są do dokonywania zgłoszeń na deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ i INTRASTAT-WYWÓZ. Są to zbiorcze informacje o dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.

System Streamsoft Prestiż umożliwia ewidencję danych pozwalającą na wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych INTRASTAT. Moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzspółnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji INTRASTAT dla przywozu i wywozu.

W menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów* na dokumentach dotyczących wewnątrzspółnotowego nabycia/dostawy oraz importu/eksportu istnieje możliwość ustawienia, które dokumenty będą podlegać INTRASTAT.

Edycja dokumentu

5 Formularze 6 Słowniki definiowane 7 Cechy 8 Uwagi 9 Inne

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 3 Słowniki UE 4 Rodzaje kartotek

Faktura - nabycie wewnątrzspółnotowe

Opis Faktura - nabycie wewnątrzspółnotowe

Kod FNW

Kody na wydruk dokumentu 1 NW 2

Grupa księgową Zakup

Pobrać cenę

0 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

Podlega INTRASTAT

Do obsługi procesu PZ do FA

Wymagane parametry dokumentu

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Na kartotece towarów na zakładce *INTRASTAT* istnieje możliwość zaznaczenia czy towar podlega deklaracji INTRASTAT.

Kartoteka NOWA NOWA

|                        |             |          |                       |                 |            |                |         |           |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|
| 20 Miejsca składowania |             |          | 23 Blokady, aktywność |                 |            | 24 Edycja dok. |         |           |
| 1 Podstawowe           | 2 Ceny      | 3 Grupy  | 4 Opakowania          | 5 Cechy         | 6 Kody EAN | 7 Opisy        | 8 Uwagi | 9 Zdjęcie |
| 10 Inne                | 11 Dostawcy | 12 Stany | 15 Intrastat          | 16 Dokumentacja |            | 17 Produkcja   |         |           |

Dane do INTRASTAT

Nie podlega deklaracji INTRASTAT

Kraje pochodzenia

| Kod | Nazwa  | Domyślny |
|-----|--------|----------|
| EL  | Grecja | Tak      |

Kod PCN

Jm PCN

Przelicznik 0,0000

Waga dla INTRASTAT 0,0000 kg

Wypełnij wartość statystyczną niezależnie od rodzaju przekroczonego progu

Poprzedni Następny Dodaj do mag.  Zapisz Anuluj Pomoc

Jeżeli w menu *System* → *Konfiguracja* → *Kartoteki magazynowe* → *Wartości domyślne* parametr *Domyślnie podlega deklaracji Intrastat* jest ustawiony na wartość *Tak*, to każda nowo utworzona kartoteka będzie domyślnie podlegała deklaracji INTRASTAT.

Dla jednej kartoteki można zdefiniować wiele krajów pochodzenia, a także wybrać kraj domyślny. Podczas dodawania dokumentu zakupowego jest możliwość zmiany domyślnego kraju na inny dodany na kartotece.

Kod PCN jest to kod scalonej nomenklatury celnej (CN) dla poszczególnych towarów. Kod należy wprowadzić do słownika. Są one potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji.

*Jednostka miary PCN* jest to jednostka określona dla danego kodu PCN.

W polu *Przelicznik* należy określić wartość przelicznika, przykładowo jeśli na deklaracji INTRASTAT wymagane jest podanie jednostki miary w tonach, a towar nabywany jest w kg, wpisywana jest wartość przelicznika zmieniająca kilogramy na tony.

Następnie w polu *Waga* dla INTRASTAT należy określić wagę, która zostanie wprowadzona do deklaracji.

Jeżeli zaznaczymy opcję *Wypełniaj wartość statystyczną niezależnie od rodzaju przekroczonego progu* to dane zostaną wypełnione bez względu na to czy zostanie przekroczony próg podstawowy czy szczegółowy.

W systemie istnieje możliwość ustawienia parametru powodującego sprawdzenie czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola w sytuacji, gdy został przekroczony jeden z progów statystycznych. Parametr ten można ustawić w menu *System* → *Konfiguracja* → *Kartoteki magazynowe* → *Edycja* → *Wymuś dane deklaracji Intrastat (dla podlegających, przy przekroczeniu progów statystycznych)*.


Firmy, których wartości obrotów z krajami UE nie przekroczą progów podstawowych statystycznych są zwolnieniu z obowiązku sporządzania deklaracji INTRASTAT. Firmy te nie generują w programie deklaracji INTRASTAT. Progi statystyczne ogłaszane są corocznie przez Prezesa GUS oraz publikowane w formie rozporządzenia.

Stosowane są dwa progi: podstawowy, którego przekroczenie zobowiązuje do przekazywania wyłącznie podstawowych informacji o obrotach oraz szczegółowy.

W systemie Streamsoft Prestiż, po przekroczeniu progu statystycznego, należy ustawić odpowiednio parametr w konfiguracji w menu *System*→*Konfiguracja*→*Ustawienia*→*Deklaracje UE*→*INTRASTAT*→*Informacja o przekroczeniu progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami UE (Przywóz/ Wywóz)*. W zależności od tego, który próg został przekroczony, należy wybrać wartość *Przekroczono próg podstawowy* lub *Przekroczony próg szczegółowy*.

Po ustawieniu w/w parametru, w systemie będzie możliwe wygenerowanie deklaracji. Aby wygenerować deklarację INTRASTAT należy wejść w menu *Zestawienia*→*Deklaracje UE* oraz wybrać odpowiednio *Deklarację INTRASTAT - PRZYWÓZ/WYWÓZ*.

Następnie należy dodać dokument, wybrać rok i miesiąc, rodzaj deklaracji oraz które dokumenty będą brane pod uwagę przy sporządzaniu deklaracji.



Poprzez wybranie przycisku *Pokaż* można wydrukować deklarację lub zapisać do pliku XML.

**Deklaracja INTRASTAT-PRZYWÓZ**

Rok... **2015**    Miesiąc... **Kwiecień**  
 Nr wersji zgłoszenia... **1**    Rodzaj deklaracji... **Zgłoszenie**

- Kod izby celnej

- Dane wypełniającego

Nazwisko i imię   
 Telefon   
 Fax   
 E-mail

- Dane dodatkowe

Miejscowość   
 Data

Warunki    **Pokaż**    **Ok**    **Anuluj**    **Pomoc**

Wartość statystyczna INTRASTAT uwzględnia dodatkowe koszty takie, jak m.in. koszty opakowania, opłaty transportowe. W systemie istnieje możliwość ustawienia w konfiguracji cechę dokumentu z wartością dodatkową dla INTRASTAT, która będzie wykorzystywana do deklaracji INTRASTAT, w sytuacji gdy przekroczony został próg statystyczny.

Aby ustawić ten parametr, należy wejść w menu *System* → *Konfiguracja* → *Deklaracje EU* → *INTRASTAT* → *Cecha dokumentów z wartością kosztów dodatkowych dla INTRASTAT (potrzebna do obliczenia wartości statystycznej)*. Cechę można będzie można ustawić po wcześniejszym dodaniu w słownikach cech dokumentów.