

## Moduł *Handlowo-Magazynowy* – Przenoszenie towaru z magazynu „A” na nowy magazyn „B” wraz z cenami sprzedaży

Wersja 3.59.305


4.04.2013 r.

Aby przenieść towar z magazynu „A” na nowy magazyn „B”, należy:

1. Dla magazynu „A” zdefiniować nową cenę sprzedaży „X” (menu *Słowniki*→*Słowniki dla kartotek*→*Definicje cen*→*Dodaj <F5>*). Dodatkowo można w oknie *Stany magazynowe*, w menu kontekstowym→*Operacje grupowe*→*Grupowe ustawienie danych*, przypisać do kartotek nową cenę sprzedaży (np. poprzez narzut lub marżę).

Jeżeli użytkownik chce poprawić istniejącą już definicję ceny sprzedaży, nie tworząc nowej, to przechodzi do następnego punktu i zamiast ceny „X” wykorzystuje poprawioną definicję ceny.

2. Założyć nowy magazyn „B”. W menu *Słowniki*→*Słowniki dla kartotek*→*Magazyny*→*Dodaj <F3>* uzupełniamy dane, pamiętając by na zakładce *Przerzuty* zaznaczyć parametr: *Zmiana ceny zakupu przy przyjęciach z wszystkich magazynów*. Zaznaczenie opcji powoduje zmianę cen towarów przy przerzutach magazynowych, natomiast jeśli użytkownik nie chce, przy następnych przyjęciach, zmieniać ceny zakupu, może ten parametr odznaczyć.



3. Przypisać do magazynu „B” nową definicję cen „Y” (w menu *Słowniki* → *Słowniki dla kartotek* → *Definicje cen* → *Dodaj* <F3> uzupełniamy dane oraz w polu *Przypisana do magazynu* wskazujemy nowy magazyn „B”).

Definicja ceny

Nazwa Y Waluta PLN

Rodzaj Brutto Ilość miejsc po przecinku 2

Przypisana do magazynu 6 - B

Domyślny parametr przy określaniu ceny Marża

Parametr zadawany przy podstawie równej "cena" Marża

Domyślna wartość marży zadanej 0,00

Uwzględniaj cenę przy wyliczaniu automatycznym

Przeliczanie po kursie Średnim

Według kursu z tabeli

Aktywna

Zapisz Anuluj Pomoc

4. Podczas edycji definicji magazynu „A” (w menu *Słowniki* → *Słowniki dla kartotek* → *Magazyny* → *Popraw* <F5> → zakładka: *Przerzuty* → *Dodaj* <F3>) w oknie *Warunki przerzutu* wskazać:

- w polu *Do magazynu* – magazyn „B”,
- w polu *Wysyłać cenę* – cenę „X”,
- w polu *Otrzymałą cenę wpisać do* – cenę „Y”,
- pole *Sposób uaktualniania kartotek* ustawić na wartość *Dopisać nowe*.

Warunki przerzutu, poprzez pliki dla magazynów zew.

Do magazynu B

Przy wysyłaniu do w/w mag.

Wysyłać cenę (cena ogólna) X

Przy odbiorze z w/w mag.

Otrzymałą cenę wpisać do (cena ogólna) Y

Zmienić ostatnią cenę zakupu

Pokaż okno zmian cen sprzedaży

Sposób uaktualniania kartotek Dopisać nowe

Zapisz Anuluj Pomoc

5. Utworzyć dokument MM- na magazynie „A” w menu *Magazyn* → *Dokumenty magazynowe*.

Przed utworzeniem dokumentu MM-, można w konfiguracji systemu ustawić opcję *Automatyczna realizacja MM+ (oprócz magazynów zewnętrznych)* na wartość *Tak* - dla wszystkich magazynów (menu *System*→*Konfiguracja*→*Ustawienia*→*Dokumenty*→*Edycja dokumentu*). Ustawienie tej opcji umożliwia, po utworzeniu dokumentu MM- na magazynie „A”, automatyczne wygenerowanie przez system dokumentu MM+ na magazynie „B”.

Po przeprowadzeniu ustawień w w/w punktach, podczas przenoszenia kartotek z magazynu „A” na magazyn „B”, również cena sprzedaży zostanie przeniesiona z magazynu „A” do magazynu „B”.